그리드 통계행 컬럼별 통계 계산 가이드

Last update: 2023/08/28

www.softbase.co.kr

Copyright © SOFTBase Inc. All rights reserved.

목차

그리드 통계행 컬럼별 통계 계산 가이드 1
예시 1
화면 스크립트 1

그리드 통계행 컬럼별 통계 계산 가이드

그리드 컴포넌트의 통계행의 컬럼별 통계 데이터 계산 기능 예시 화면이다.

통계행은 그리드 내부 데이터를 기준으로 그리드 컴포넌트에서 자동으로 통계 데이터를 계산하여 표시하는 기능을 제공한다.

통계행의 통계 유형(operation 속성)이 " 5:컬럼별 정의 " 인 경우, 데이터부의 statisticsrow_type 속성을 기준으로 계산된다.

예시

템플릿 위치: /HTML5/COMPONENT/GRID/grid_statrow_column

템플릿 파일

- grid_statrow_column.xml
- grid_statrow_column.js
- 새창으로 실행

화면 스크립트

```
// "setcolumnstatrowtype" 버튼 이벤트
function btn_setcolumnstatrowtype_on_click(objInst)
{
    var stat_type, stat_comment;

  // 컬럼 데이터부 statisticsrow_type 속성 로깅
    stat_type = grdList.getcolumnstatrowtype(1);
    factory.consoleprint("before column statisticsrow_type = " + stat_type);

  // 통계 유형의 콤보박스에서 선택한 코드/코멘트 값을 구함
    stat_type = cbo_stattype.getselectedcode();
    stat_comment = cbo_stattype.getselectedcomment();
    factory.consoleprint("column statisticsrow_type = " + stat_type + ",
stat_comment = " + stat_comment);

  // 헤더 텍스트 변경
    grdList.setheadertext(0, 1, "통계행 컬럼별 - " + stat_comment);

  // 컬럼 데이터부 statisticsrow_type 속성 변경
    grdList.setcolumnstatrowtype(1, stat_type);
    grdList.refresh(false);

  // 컬럼 데이터부 statisticsrow_type 속성 로깅
```

```
    stat_type = grdList.getcolumnstatrowtype(1);
    factory.consoleprint("after column statisticsrow_type = " +
grdList.getcolumnstatrowtype(1));
}
```

From:
https://technet.softbase.co.kr/wiki/ - **xFrame5 TechNet**

Permanent link:
https://technet.softbase.co.kr/wiki/guide/component/grid/grid_statrow_column

Last update: **2023/08/28 15:47**